

## Lexware

Support Center (/support/) > FAQ (/support/suche/?search%5Dfilters%5D%5B\_facet.type%5D=support\_faq) > Anlagegut anlegen und bearbeiten (Lexware anlagenverwaltung)

## Anlagegut anlegen und bearbeiten (Lexware anlagenverwaltung)

Sie können Anlagegüter als neues oder bereits bestehendes Wirtschaftsgut anlegen. Für die Ermittlung der Nutzungsdauer stellen wir allgemeine und branchenspezifische AfA-Tabellen bereit.

### Voreinstellungen

In den Firmenstammdaten können Sie einige Einstellungen für die Anlage von Wirtschaftsgütern hinterlegen.

Sie öffnen die Einstellungen über folgende Menüpunkte:

- Lexware anlagenverwaltung: Bearbeiten - Firma.
- Lexware anlagenverwaltung pro: Bearbeiten - Firmenangaben.

Die Einstellungen für die Anlage von Wirtschaftsgütern finden Sie auf den Registerkarten 'Rahmendaten' und 'Einstellungen'.

Rahmendaten	Einstellungen

Einstellung	Beschreibung
-------------	--------------

Einstellung	Beschreibung
Modus für die Vergabe der Inventarnummern	Sie können die Inventarnummer bei der Anlage eines Wirtschaftsgutes manuell eintragen oder vom Programm automatisch hinterlegen lassen. Für die automatische Vergabe der Inventarnummer können Sie den Aufbau der Inventarnummer festlegen:
Abschreibungen auf volle Beträge runden	Die Centbeträge werden im ersten Jahr abgeschrieben. In den Folgejahren werden die Beträge gerundet.
Restwert reduziert Bemessungsgrundlage	Wenn Sie 'Restwert reduziert Bemessungsgrundlage zulassen' markieren, wird im Anlage-Assistenten auf der Seite 'AfA-Angaben' ein Eingabefeld angeboten. Diese Option gilt für Wirtschaftsgüter wie Spezialmaschinen mit Edelmetallummantelung.
Manuelle AfA zulassen	Wenn die AfA-Berechnung Ihres Anlagegutes nicht zum Leistungsumfang der Anlagenverwaltung gehört, können Sie die manuelle AfA verwenden.
Fingerter Vollabgang	Fingerter Vollabgang bewirkt bei neu angelegten Wirtschaftsgütern mit den AfA-Arten GWG, SAS und Sammelposten einen automatischen Vollabgang. Der Buchwert des Abgangs wird als Verkaufspreis hinterlegt, sodass der Buchgewinn bei diesen AfA-Arten immer Null ist.
Restwert	Sie können hier auch einen Restwert von 0 EUR eintragen. Das Anlagegut wird auch mit dem Restwert 0 EUR im Anlagenpiegel fortgeführt.

### Neu erworbene Wirtschaftsgut anlegen

#### Beispiel

- Anlage eines PKW in der Anlagegruppe 'PKW'
- Anschaffungskosten 30.000 EUR
- Nutzungsdauer 6 Jahre

#### Anlagegruppe wählen

- Um den Anlagebaum zu öffnen, klicken Sie auf der Startseite auf 'Anlagegüter'.



- Markieren Sie die Anlagegruppe, in der Sie das Anlagegut angelegen wollen, mit der rechten Maustaste.

Anlagegut anlegen und bearbeiten (Lexware anl... <https://www.lexware.de/support/faq/faq-beitra...> Anlagegut anlegen und bearbeiten (Lexware anl... <https://www.lexware.de/support/faq/faq-beitra...>

3. Klicken Sie im Kontextmenü auf 'Anlagegut neu'.

**Beispiel:** Anlagegruppe 'PKW'

II. Sachanlagen

- ▶ 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u.
- ▶ 2. Technische Anlagen und Maschinen
- ▼ 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsauf...
- Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsauf...
- Andere Anlagen
- Pkw
- Lkw
- Sonstige Transportmittel
- Betriebsausstattung
- Geschäftsausstattung

Anlagegut neu...

Anlagegruppe neu...

Anlagegruppe bearbeiten...

4. Hinterlegen Sie die Angaben für Ihr Anlagegut auf den Seiten des Anlage-Assistenten.

Anlagegut neu: Stammwerte Seite 2 von 4

Anschaffungs-/Herstellungskosten: 30.000,00 EUR

Anschaffungsdatum: 15.01.2025

Neu erworbene Wirtschaftsgut

Bereits bestehendes Wirtschaftsgut

Übernahmewert: 0,00 EUR

Übernahmedatum: 01.01.2025

Hilfe < Zurück Weiter > Abbrechen

Seite 1: Stammdaten

Anlagegut neu: Stammdaten Seite 1 von 4

Inventar-Nr.: 0320-010 Bezeichn.: PKW

Standort: <kein Standort> Gruppe: Pkw

Kostenstelle: <keine>

EUR-Position: <keine>

Zusatzangaben:

Bild wählen...

Hilfe < Zurück Weiter > Abbrechen

1. Tragen Sie eine eindeutige Inventarnummer ein.

Tipp

Aktivieren Sie in den Firmenstammdaten die Funktion 'automatische Vergabe der Inventarnummern nach Muster'. Dann wird die Inventarnummer aus dem Anlagekonto, einem Trennzeichen und einer fortlaufenden Nummer gebildet.

2. Tragen Sie die Bezeichnung für das Wirtschaftsgut ein.

3. Hinterlegen Sie die weiteren optionalen Angaben: Standort, Kostenstelle, Bild und Zusatzangaben.

4. Klicken Sie auf 'Weiter'.

Seite 3: AfA-Angaben

Nutzungsdauer

1. Geben Sie die 'Nutzungsdauer' an.

2. Sie können die Nutzungsdauer auch über den Button 'AfA-Tabellen' aus den elektronischen Abschreibungstabellen ermitteln.

Anlagegut neu: AfA-Angaben Seite 3 von 4

Nutzungsdauer in Jahren: 0

Anschaffungsdatum: 15.01.2025 Rest-/Erinnerungswert: 0,00

AfA-Beginn: 15.01.2025

Abschreibungsart

<input checked="" type="radio"/> linear	<input type="radio"/> GWG
<input type="radio"/> Leistung	<input type="radio"/> SAS 250 €
<input type="radio"/> NSNSB	<input type="radio"/> Festwert linear
<input type="radio"/> Hard-/Software Zentraleig.	<input type="radio"/> Hard-/Software Vollabschreibung
<input type="checkbox"/> Sonder-AfA	<input type="checkbox"/> Manuelle AfA
<input type="checkbox"/> § 5 Abs. 1 EStG	

Hilfe < Zurück Weiter > Abbrechen

Falls Sie die elektronischen AfA-Tabellen nutzen, wählen Sie zunächst die AfA-Tabelle aus und suchen Sie dann das Anlagegut in der Liste der Anlagegüter.


**Beispiel:** AfA-Tabelle 'Allgemein verwendbare Anlagegüter', Personenkraftwagen

Seite 2: Stammwerte

3 von 12

03.12.2025, 10:534 von 12


03.12.2025, 10:53

**Degressive AfA im Steuerrecht**

Im **Steuerrecht** werden die AHK mittels schematisierter Methoden auf die vorgegebene Nutzungsdauer verteilt, damit die Finanzverwaltung nicht jedes Wirtschaftsgut einzeln bewerten muss. Der steuerrechtliche Buchwert eines Wirtschaftsguts kann von dem tatsächlichen Wert abweichen.


Der Prozentsatz der degressiven AfA richtet sich nach dem Anschaffungsdatum und der dazu passenden gesetzlichen Regelung.

**Beispiel:** Degressive AfA 30 % gültig ab 01.07.2025

**Degressive AfA im Handelsrecht**

Im **Handelsrecht** soll der Buchwert dem Zeitwert eines Wirtschaftsguts entsprechen. Deshalb sind für die degressiven AfA individuelle Abschreibungssätze möglich. Daraus ergeben sich spezifisch handelsrechtliche Abschreibungsmethoden. So sind im Handelsrecht selbst ausgewählte degressive AfA-Sätze oder die degressive Abschreibung der immateriellen Wirtschaftsgüter EUR zulässig.

Sie können den individuellen degressiven AfA-Satz im Anlageassistenten eingeben:

**Hinweise zum Festwert**

Bilanzierende Unternehmen können für die abnutzbaren und beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Festwerte nach § 240 Abs. 3 HGB bilden. Der Gesamtwert des Festwerts muss für das Unternehmen nachrangig sein und in dem Bestand nach Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegen. Sobald die Zukaufe die Abgänge einschließlich der Abschreibung sich in etwa die Waage halten, ist der Anhaltewert erreicht. Ab diesem Wert werden die Neuan schaffungen als Aufwand gebucht.

Festwerte sind möglich für Hotelgeschirr, Gerüst- und Schalungsteile, Maschinenwerkzeuge oder Formen und Modelle. Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass der handelsrechtliche Festwert in die Steuerbilanz übernommen wird. (Maßgeblichkeit der Handels- für die Steuerbilanz.) Verpflichtend ist diese Vorgabe aber nicht. Die degressive und die lineare Festwert-AFA sind handelsrechtliche Abschreibungsarten. Deshalb sind in dem Rechnungskreis Steuerrecht für diese Afa-Arten steuerrechtliche Bewegungen wie der Herabsetzungsbetrug oder die Sonder-AFA nicht möglich. Die Anlagenverwaltung berechnet die Normal-AFA, solange wie der Buchwert größer ist wie der Anhaltewert. Das gilt auch wenn Sie nach dem Erreichen des Anhaltewerts einen Zugang erfassen und danach der Buchwert größer als der Anhaltewert ist.

#### Festwert linear

Bei der linearen Festwert-AFA werden die AHK entsprechend der Nutzungsdauer in gleichen Beträgen abgeschrieben bis der Anhaltewert erreicht ist.

#### Festwert degressiv

Bei dieser AFA-Art wird im ersten Jahr von den AHK und in den Folgejahren vom Restbuchwert ein feststehender Prozentsatz berechnet und abgeschrieben bis der Anhaltewert erreicht ist.

Im Steuerrecht gelten die Vorgaben für die degressive AFA auch für die degressive Festwert-AFA. Ist für ein AHK-Datum die degressive AFA nicht zulässig, ist die degressive Festwert-AFA nicht zulässig. Auf der Seite Afa-Angaben ist dann die Auswahl der degressiven Festwert-AFA nicht möglich. Ist für ein AHK-Datum die degressive AFA möglich, ermittelt die Anlagenverwaltung den zulässigen Prozentsatz in Abhängigkeit vom AHK-Datum. Den Prozentsatz können Sie nicht bearbeiten.

Im Handelsrecht wird wegen der umgekehrten Maßgeblichkeit bei einem AHK-Datum bis zum 31.12.2007 bzw. bis zum 31.12.2009 der degressive AFA-Satz für das Steuerrecht vorgeschlagen. Diesen Prozentsatz können Sie bearbeiten. Ist im Steuerrecht für ein AHK-Datum die degressive AFA nicht zulässig, wird kein Prozentsatz vorgeschlagen. In diesem Fall müssen Sie den Prozentsatz erfassen.

#### Optionen

Sie müssen den Bestandteilen des Festwerts eindeutige Inventarnummern zuweisen. Für die automatische Erzeugung dieser Inventarnummern können Sie die Anzahl der Stellen festlegen. Sie können auch bestimmen, ob die Kostenstelle und der Standort der übergeordneten Inventarnummer die Voreinstellung für die Bestandteile des Festwerts sind.

Die Voreinstellung für die Erzeugung der Bestandteile des Festwerts gilt für alle Wirtschaftsjahre und für alle Festwerte in der ausgewählten Firma. Die Optionen können Sie jederzeit bearbeiten. **Wichtig:** Eine nachträglich geänderte Einstellung hat keine Auswirkung auf die bereits erfassten Bestandteile.

Einstellung	Beschreibung
Anhaltewert	Wenn der Anhaltewert erreicht ist, wird für den Festwert keine Normal-AFA mehr berechnet.
Bestandteile Festwert	Mit dem Klick auf 'Bestandteile Festwert' starten Sie die Verwaltung der Bestandteile. Hier erfassen Sie die Bestandteile des Festwerts. Auf dieser Seite können Sie die Vorgaben für die Inventarnummern, Kostenstellen und Standorte überschreiben, wenn der Jahresabschluss noch nicht abgeschlossen ist.

durchgeführt wurde.

Für die Festwerte können Sie unter 'Berichte - Anlagen Scan' Inventaretiketten ausdrucken, die Inventurliste nach Lexware anlagen scan exportieren und die Inventurergebnisse wieder importieren.

Im Anlagen Spiegel und den anderen Berichten werden die Bestandteile des Festwerts nicht ausgewertet. In diesen Berichten wird das übergeordnete Anlagegut dargestellt.

Inventarnummer	Hier bestimmen Sie die Anzahl der führenden Nullen. Bis zu vier Stellen sind möglich. Für drei Stellen ergeben sich 999 Bestandteile je Festwert.
Kostenstelle und Standort des Festwerts übernehmen	Wenn Sie das Kästchen markieren, werden die Kostenstelle und der Standort der Haupt-Inventarnummer für den Bestandteil übernommen.

#### Weitere Angaben

Entscheiden Sie, ob Sie für dieses Wirtschaftsgut 'Sonder-AFA', 'Manuelle AFA' oder '§ 5 Abs. 1 EStG' verwenden wollen. Sie können diese Eingaben auch später vornehmen.

Klicken Sie auf 'Weiter'

#### Seite 4: EÜR-Position (optional)

Diese Seite wird nur bei der Gewinnermittlungsart 'Einnahmen-Überschuss' angezeigt, wenn in den Firmenstammdaten die Option 'Zuordnung AVEÜR erstellen' aktiviert ist.

Für das Anlagegut sind in der Anlage AVEÜR mehrere Zuordnungen möglich. Die Anlagenverwaltung kann die richtige Zuordnung nicht automatisiert ermitteln und speichern. Sie müssen die Auswahlliste für die EÜR-Position öffnen und die Auswahl selber durchführen.

EÜR-Position:

- Zelle 10 Kraftfahrzeuge
- Zelle 5 andere unbewegliche
- Zelle 10 Kraftfahrzeuge
- Zelle 11 Bürausstattung
- Zelle 12 andere bewegliche

1. Wählen Sie die Zuordnung zur AVEÜR aus. Je nach der gewählten Anlagegruppe werden Ihnen in dem Drop-down Menü die möglichen Zuordnungen angeboten.
2. Klicken Sie auf 'Weiter'.

#### Seite 5: AFA-Plan

Auf der letzten Seite sehen Sie den AFA-Plan für das neu angelegte Wirtschaftsgut.

Anlagegut neu: AfA-Plan Seite 4 von 4

lineare Abschreibung

Jahr	Hist. AHK	Zu-/Abgänge	AfA im WJ	kumuliert	Buchwert
1 2025		30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
2 2026	30.000,00		5.000,00	10.000,00	20.000,00
3 2027	30.000,00		5.000,00	15.000,00	15.000,00
4 2028	30.000,00		5.000,00	20.000,00	10.000,00
5 2029	30.000,00		5.000,00	25.000,00	5.000,00
6 2030	30.000,00		5.000,00	30.000,00	0,00

Hilfe      < Zurück      Speichern      Abbrechen

Um die Anlage des Wirtschaftsgutes abzuschließen, klicken Sie auf 'Speichern'.

Anlagegut neu: AfA-Angaben Seite 3 von 4

Nutzungsdauer in Jahren:   AfA-Tabellen...

Anschaufdatum:  Rest-/Erinnerungswert:

AfA-Beginn:

Abschreibungsart

linear  GWG  
 Leistung  SAS 250 €  
 NSNSB  Festwert linear  
 Hard-/Software-Zeitanteilig  Hard-/Software-Vollabschreibung  
 Sonder-AfA  Manuelle AfA  § 5 Abs. 1 EStG

Hilfe      < Zurück      Weiter >      Abbrechen

8. Klicken Sie auf 'Weiter'.

9. Sie sehen den AfA-Plan für die Wirtschaftsjahre ab Übernahme des Anlagegutes.

Anlagegut neu: AfA-Plan Seite 4 von 4

lineare Abschreibung

Jahr	Hist. AHK	Zu-/Abgänge	AfA im WJ	kumuliert	Buchwert
2 2025	30.000,00		5.000,00	10.000,00	20.000,00
3 2026	30.000,00		5.000,00	15.000,00	15.000,00
4 2027	30.000,00		5.000,00	20.000,00	10.000,00
5 2028	30.000,00		5.000,00	25.000,00	5.000,00
6 2029	30.000,00		5.000,00	30.000,00	0,00

Hilfe      < Zurück      Speichern      Abbrechen

10. Klicken Sie auf Speichern.

#### Darstellung in der Anlagekartei

In der Anlagekartei sehen Sie:

- Das originale Anschaufdatum und die originalen Anschaufkosten
- Das Übernahmedatum und den Übernahmewert
- Den restlichen Abschreibungsverlauf

#### Bereits bestehendes Wirtschaftsgut anlegen

Die Übernahme eines bestehenden Wirtschaftsgutes unterscheidet sich von der Neuanlage auf der Seite 2 'Stammwerte'.

1. Aktivieren Sie die Einstellung 'Bereits bestehendes Wirtschaftsgut'.

Anlagegut neu: Stammwerte Seite 2 von 4

Anschauf-/Herstellungskosten:  EUR

Anschaufdatum:

Neu erworbenes Wirtschaftsgut  
 Bereits bestehendes Wirtschaftsgut

Übernahmewert:  EUR

Übernahmedatum:

Hilfe      < Zurück      Weiter >      Abbrechen

2. Geben Sie im Feld 'Anschauf-/Herstellungskosten' die Originalkosten für das Wirtschaftsgut ein.

3. Geben Sie im Feld 'Anschaufdatum' das originale Anschaufdatum ein.

4. Geben Sie im Feld 'Übernahmewert' den Betrag ein, zu dem Ihr Unternehmen das Wirtschaftsgut übernommen hat. Den Übernahmewert entnehmen Sie dem Anagespiegel des Vorjahres in der Spalte der 'Buchwert zum Ende des Wirtschaftsjahres'. **Hinweis:** Das Programm berechnet die AfA für die restliche Nutzungsdauer ausgehend vom Übernahmewert.

5. Im Feld 'Übernahmedatum' steht immer der 01.01. des Jahres, in dem Sie das Wirtschaftsgut anlegen. Eine Übernahme zu einem anderen Datum ist nicht möglich.

6. Klicken Sie auf 'Weiter'.

7. Geben Sie die originale Nutzungsdauer ein und wählen Sie die Abschreibungsart.

Anlagekartei zum 31.12.2025						
Inventar-Nr. 0320-010	PKW		Anschaff.-Datum 25.01.2024	Anschaffungskosten 30.000,00 €		
Konto-Nr. 320	Kostenstelle	Standort <kein Standort>	Nutzungsdauer 6	Prozentsatz AfA 16,67	AfA-Art linear	
Datum	Vorgang	Buchungstext	AHK EUR	Normal-AfA EUR	Sonder-AfA EUR	Buchwert EUR
01.01.25	Übernahme	PKW	30.000,00	5.000,00		25.000,00
31.12.25	Normal-AfA	Linear ND 6		5.000,00		-5.000,00
31.12.25	Summe		30.000,00	10.000,00		20.000,00
Datum	Hist. AHK EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchung EUR	AfA im WJ EUR	Buchwert EUR
2025	30.000,00				5.000,00	20.000,00
2026	30.000,00				5.000,00	15.000,00
2027	30.000,00				5.000,00	10.000,00
2028	30.000,00				5.000,00	5.000,00
2029	30.000,00				5.000,00	0,00

### Anlagegut bearbeiten

1. Blenden Sie den Anlageassistenten dauerhaft über das Menü 'Ansicht - Anlage-Assistent' ein.
2. Markieren Sie das Anlagegut in der Anageliste.
3. Der Anlageassistent für das Anlagegut wird geöffnet.

Stammdaten	AfA-Angaben	Bewegungen	AfA-Plan
Inventar-Nr.: 0320-001	Bezeichn.: PKW		
Standort: <kein Standort>			
Kostenstelle: Vertrieb	Bild wählen...		
EUR-Position: <keine>			
Zusatzangaben:			

4. Nehmen Sie die Änderungen vor.
5. Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf 'Bearbeiten - Anlagegut speichern'.

### Hinweis: Änderung der Anschaffungskosten

Die Anschaffungskosten können Sie nur im Jahr des Zugangs auf der Seite 'Bewegungen' ändern. Markieren Sie dazu den Vorgang 'Zugang' und klicken Sie auf 'Bearbeiten'.

Anlage-Assistent: Anlagegut bearbeiten

Stammdaten	AfA-Angaben	Bewegungen	AfA-Plan	
Vorgang	Datum	Beschreibung	AHK	Buchwert
Zugang	15.01.2025	PKW	30.000,00	30.000,00
Normal-AfA	31.12.2025	Linear ND 6		5.000,00

EUR | Neue Bewegung Bearbeiten Löschen

Hilfe Speichern Abbrechen

Ändern Sie die Anschaffungskosten im Feld 'Betrag'.

Anlage-Assistent: Anlagegut bearbeiten

Bewegung

Mögliche Bewegungen:

- Zugang / Nachr. AHK
- Aktivierte Zinsen Fremdkapital
- Nachr. AHK / Nachaktivierung
- Nachaktivierung EB
- Nachaktivierung SB
- Korrektur Buchwert BP
- AHK-Minderung
- Herabsetzung § 7 g Abs. 2 EStG
- Zuschuss
- Teillagung
- Umbuchung
- Teilver-AfA
- AfA-A
- Zuschreibung
- Übernahme

Teilzugang / Nachr. AHK

Datum: 15.01.2025

Betrag: 30.000,00 EUR

Beschreibung: PKW

Hilfe OK Abbrechen Speichern Abbrechen

Bestätigen Sie mit 'OK' und speichern Sie das Anlagegut.