


Anlage AVEÜR erstellen (Lexware anlagenverwaltung)

Sie haben die Gewinnermittlungsart 'Einnahmen-Überschuss' und müssen eine Anlage EÜR einreichen. Dazu benötigen Sie ein Anlagenverzeichnis. Das Anlagenverzeichnis und einzelne Daten zur Anlage EÜR können Sie an Lexware buchhaltung übergeben.

Voraussetzungen

Im Menü 'Bearbeiten – Firmenangaben – Rechnungswesen' müssen folgende Angaben aktiviert sein:

- Gewinnermittlungsart: Einnahmen-Überschussrechnung
- Einstellungen Anlage AVEÜR: 'Zuordnungen erstellen'




Einstellungen Anlage AVEÜR

☒ Zuordnungen Anlage AVEÜR erstellen

☐ Zuordnungen Anlage AVEÜR nicht erstellen

Aktualisierung der 'EÜR-Positionen'

1. Öffnen Sie das Menü 'Extras – EÜR-Positionen aktualisieren'.
2. Klicken Sie auf 'Prüflauf'.



3. Der Prüflauf sucht nach Anlagegütern, die im aktiven Jahr noch keine oder eine falsche 'EÜR-Position hinterlegt haben.
4. Kontrollieren Sie das Ergebnis.
5. Das Ergebnis des Prüflaufs finden Sie in den Registerkarten 'automatische Zuordnung' und 'manuelle Zuordnung'.

Art der Zuordnung	Hinweise
Automatische Zuordnung	Für diese Anlagegüter gibt es nur eine mögliche Zuordnung. Der Assistent kann die Anlagegüter automatisch zuordnen. Starten Sie die Zuordnung durch Klick auf 'Aktualisierung'.
Manuelle Zuordnung	Es gibt mehrere mögliche Zuordnungen. Der Assistent kann die Anlagegüter nicht automatisch zuordnen. Wählen Sie selbst die richtigen Zuordnungen.

6. Klicken Sie auf 'Aktualisierung'.
7. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit 'Ja'.
8. Schließen Sie den Assistenten.

Übernahme der Werte in die Anlage AVEÜR

1. Öffnen Sie 'Berichte – Anlagespiegel'.

2. Markieren Sie die Formularvariante 'Anlage AVEÜR'.

Druck Anlagespiegel

Drucker: Drucker einrichten

Einstellung

Seitenränder

Darstellung

Einstellung

Zielgerät

☒ Drucker Kopien: 1

☐ Export Datei

Manuelle Werte

- Anlagespiegel Brutto Summen
- Anlagespiegel Netto Summen
- Anlagespiegel Brutto
- Anlagespiegel Netto
- Anlagespiegel Brutto (Buchwert des Abgangs)
- Anlage AVEÜR 2019**

Hilfe Formularverwaltung... Vorschau Drucken Abbrechen

3. Klicken Sie auf 'Manuelle Werte'.
4. Die manuellen Werte werden berechnet und anhand der bisher vorhandenen Daten aus Lexware anlagenverwaltung befüllt.
5. Ergänzen Sie die fehlenden Werte.

Seite 'Einnahmen-Überschuss'

Hier erfassen Sie die Daten für die Anlage EÜR, welche aus Lexware anlagenverwaltung kommen.

Folgende Zeilen sind Pflichtfelder, die nicht leer sein dürfen:

- Zeile 18: Veräußerung oder Entnahme von Anlagevermögen ohne GWG
- Zeile 45: Restbuchwert der ausgeschiedenen Anlagegüter

Tragen Sie hier mindestens 0,00 ein.

Bezeichnung	Wert AV	Wert BH	Eingabewert	Wert Formular
Zeile 18 Veräußerung oder Entnahme von Anlagevermögen mit GWG	0,00	0,00		
Zeile 18 Veräußerung oder Entnahme von Anlagevermögen ohne GWG	0,00	0,00		0,00
Zeile 23 Betriebsausgabenpauschale für bestimmte Berufsgruppen		0,00 +	0,00	0,00
Zeile 43 Aufwendungen für GWG	0,00	0,00		0,00
Zeile 45 Restbuchwert der ausgeschiedenen Anlagegüter	0,00	0,00		0,00
Zeile 47 Miete/Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung		0,00 +	0,00	0,00

Die Seite besteht aus folgenden Feldern: 'Bezeichnung', 'Wert AV', 'Wert BH', 'Eingabewert' und 'Wert Formular'.

In der folgenden Tabelle finden Sie Hinweise zu den Spalten.

Spalte	Hinweise
Bezeichnung	Hier sind die Zeilen der Anlage EÜR aufgelistet.
Wert AV	Wenn Lexware anlagenverwaltung für eine Zeile einen Betrag ermitteln kann, wird dieser Wert in der Spalte 'Wert AV' ausgewiesen. Andernfalls berechnen Sie den Betrag selbst und erfassen ihn in der Spalte 'Eingabewert'.
Wert BH	Hier stehen Werte, wenn • Lexware buchhaltung auf demselben Rechner installiert ist, • die Buchhaltung in derselben Firma enthalten ist, • entsprechende Buchungen in Lexware buchhaltung gebucht sind. Wenn keine Buchungen getätigt wurden, berechnen Sie den Betrag selbst und erfassen ihn in der Spalte 'Eingabewert'.
Formular	Den in die Anlage EÜR übernommenen Betrag ersehen Sie für jede Zeile in der Spalte 'Wert Formular'.

Wenn diese Felder leer bleiben, kommt folgende Meldung:

Manuelle Werte

Auf der Seite "Einnahme-Überschuss" fehlt der "Eingabewert" für die Zeile 18.

Wenn Sie im aktuellen Jahr keine Anlagegüter veräußert haben, können Sie den Betrag 0,00 EUR erfassen.

→ Auf der Seite Einnahme-Überschuss den Eingabewert für die Zeile 18 jetzt erfassen.

→ Den Assistenten Manuelle Werte beenden.

Investitionsabzugsbeträge

Die Daten zur Bildung (§7g Abs. 1 EStG) der Investitionsabzugsbeträge werden von Ihnen abgefragt.

Auch die Hinzurechnungsbeträge nach §7g Abs. 2 EStG, für nicht in Anspruch genommene IAB, müssen manuell eingegeben werden.

Diese Angaben können in Lexware anlagenverwaltung nicht dargestellt werden.

In der Spalte 'Wert AV' wird die 'Zeile 42 Herabsetzungsbeträge nach §7g Abs. 2 EStG für die im aktuellen Jahr aufgelösten IAB' aus Lexware anlagenverwaltung befüllt. Der Wert kann nicht bearbeitet werden.

Wichtig: Wenn die Zahlen nicht stimmig sind, kontrollieren Sie die Eingaben in den jeweiligen Anlagegütern.

Bezeichnung	Wert AV	Wert BH	Eingabewert	Wert Formular
Zeile 42 Herabsetzungsbeträge nach § 7 g Abs. 2 EStG für die im aktuellen Jahr aufgelösten IAB	0,00	0,00		0,00
Hinzurechnungsbeträge nach § 7g Abs. 2 EStG				
Zeile 97 - für die in 2016 gebildeten IAB			0,00	0,00
Zeile 98 - für die in 2017 gebildeten IAB			0,00	0,00
Zeile 99 - für die in 2018 gebildeten IAB			0,00	0,00
Summe Hinzurechnungsbeträge aus den Zeilen 97, 98 und 99				0,00
Zeile 101 Bildung von Investitionsabzugsbeträge nach § 7g Abs. 1 EStG im aktuellen Jahr			0,00	0,00

Anlage AVEÜR

Hier werden die Daten aus Ihren Anlagegütern errechnet.
Eine manuelle Eingabe ist nicht möglich.

Manuelle Werte

 **Haben Sie die Werte für die Anlage AVEÜR
und für die Anlage EÜR überprüft?**

Entsprechen alle Eingaben und Werte den gesetzlichen
Vorschriften?

Wichtig: Wenn die Zahlen nicht stimmig sind, kontrollieren Sie die Eingaben in den jeweiligen Anlagegütern.

Eingaben speichern

1. Wenn Sie alle Werte erfasst haben, klicken Sie auf 'Schließen'.
2. Das Programm zeigt folgende Sicherheitsabfrage:

Manuelle Werte

 **Haben Sie die Werte für die Anlage AVEÜR
und für die Anlage EÜR überprüft?**

Entsprechen alle Eingaben und Werte den gesetzlichen
Vorschriften?

3. Bestätigen Sie die Meldung mit 'Ja'.
4. Klicken Sie auf 'Vorschau'.
5. Bestätigen Sie folgenden Hinweis mit 'Neuberechnung nicht durchführen'.

Manuelle Werte

 **Möchten Sie die Werte für die Anlage EÜR und Anlage AVEÜR neu berechnen?**

Wenn Sie nach dem Beenden des Assistenten Manuelle Werte die Anlagegüter bearbeitet haben, können die berechneten Werte für die Anlage EÜR und Anlage AVEÜR falsch sein.

→ **Neuberechnung durchführen**
Zuerst wird der Assistent Manuelle Werte aufgerufen. Dabei erfolgt die Neuberechnung. Wenn Sie danach die Druckausgabe aufrufen sind alle Werte aktuell.

→ **Neuberechnung nicht durchführen**
Die Druckvorschau oder die Druckausgabe wird ohne die Neuberechnung gestartet.

6. Sie bekommen zwei Seiten angezeigt: 'Anlage AVEÜR' und 'Übersicht der manuellen Werte in der Anlage EÜR'.
7. Diese Seiten können Sie auch ausdrucken.

Übernahme der Daten in die Buchhaltung

Wenn die Buchhaltung in derselben Firma geführt wird, stehen die Daten dort jetzt auch zur Verfügung unter 'Berichte – Auswertung – Einnahmen-Überschuss'.

Wenn die Buchhaltung in einer anderen Firma geführt wird, müssen die Daten erst eingelesen werden.